THE HORDE

PC-9821版
インストールマニュアル

AMT

本製品に掲載されている会社名、製品名はそれぞれ各会社の商標または登録商標です。

◆動作環境

●対応機種

PC9821 Ae/As/Ap/Af/An/As2/Ap2/As3/Ap3
Ce2/Cs2/Cb/Cx/Cf
Xn/Xp/Xs/Xe/Xt/Xa/Xf

●必要環境

・486SX 25Mhz以上のCPU(486DX推奨)
・MS-DOS5.0/5.0A/6.2
・3.6MB以上のRAM
・ハードディスク(10MB以上の空き容量)
・倍速CD-ROMドライブ
　・㈱日本電気純正の倍速内蔵ドライブまたは倍速外付けドライブ
　・Sund Blasterに接続できるクリエイティブ・ラボ、国内ではクリエイティブメディア㈱純正の外付けドライブ
　・サードパーティー製の倍速内蔵ドライブあるいは倍速外付けドライブで、ドライバにMSCDEX.EXEバージョン2.2以上を使用するドライブ

●対応周辺機器

・音源ボード
　・㈱日本電気社製 PC-9801-86ボードまたは本体に標準設備されていて、PC-9801-86ボードに準拠している音源
　・クリエイティブメディア㈱社製 Sound Blaster16

※ハードディスクの圧縮ツールを使用されている場合の動作保証はできません。

◆インストールからゲームスタートまで

●インストール

①DOSを起動して下さい。
②THE HORDEのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れて下さい。ここではCD-ROMドライブをQドライブとして説明します。
③カレントドライブをCD-ROMドライブにして下さい。
　例）A：¥>Q：
④カレントディレクトリをPC98にして下さい。
　例）Q：¥>CD ¥PC98
⑤HORDINSTと入力し、リターンキーを押して下さい。インストーラーが起動します。
　例）Q：¥PC98>HORDINST
⑥メッセージに従って設定した後、実行を選択して下さい。インストールが開始されます。

●ゲームをする前に

本ゲームはDOSエクステンダーを使用していますので、EMM386.EXE等のEMSドライバは併用できません。ゲームをする前にCONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATの内容を変更していただくか、起動ディスクを作成して下さい。

●ゲームスタート

①DOSを起動して下さい。
②THE HORDEのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れて下さい。
③カレントディレクトリをTHE HORDEがインストールされているディレクトリにして下さい。
　例）A：¥>CD ¥AMT¥HORDE
④HORDEと入力し、エンターキーを押して下さい。ゲームが起動します。
　例）A：¥AMT¥HORDE>HORDE

※ご注意

他のソフトを使用した後に当ソフトを使用する場合は、必ず本体のリセットを行うか、一度電源をOFFにして下さい。また、当ソフトを使用した後に他のソフトを使用する場合も同様にして下さい。

●音源ボードの選択について

本ゲームは、音源ボードのドライバやコマンドを直接利用していませんのでCONFIG.SYSやAUTOEXEC. BATに記述する必要はありません。また、音源ボードの選択は①PC-9801-86(内蔵音源)→②Windows Sound System(CanBeシリーズの内蔵音源)→③Sound Blaster→④無音の順に検索し自動設定されます。従って、複数の音源をお持ちの方は使用する音源以外は切り離すことが必要になります。特にSound Blasterを追加準備していて、Sound Blasterで音を鳴らす場合は必ずメモリスイッチの「動作環境の設定」でサウンドの項目を「使用しない」に設定してください。メモリスイッチの変更方法はご使用のコンピュータのマニュアルを参照して下さい。

◆起動ディスク作成のお薦め

●起動ディスクの作成方法

①インストーラを起動する前に、あらかじめ新品の3.5インチフロッピーディスクを1枚用意してシステム入りのフォーマットをして下さい。ここではフロッピードライブをCとして説明しています。

例）A：¥＞FORMAT C：/S

②「**●インストール**」の項を参照してインストーラを起動して下さい。。

③「**起動ディスク作成**」を選択して下さい。

④起動ディスクに以下のファイルがあるか確認して下さい。

例）A：¥＞DIR C：
COMMAND.COM
CONFIG.SYS
AUTOEXEC.BAT

⑤DOS付属のエディターやWindowsのメモ帳などを使用して、起動ディスクにあるCONFIG.SYSとAUTOEXEC.BATをお客様の使用環境に合う様に変更（「**●CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BATの例**」参照）して下さい。

⑥以上で起動ディスクは完成されました。起動ディスクを挿入したままリセットして下さい。

⑦コンピュータが起動したら「**●ゲームスタート**」の方法でTHE HORDEを起動して下さい。

●CONFIG.SYS，AUTOEXEC.BATの例

以下の内容は㈱日本電気製CD-ROMドライブを使用した場合の例になりますので、お客様の使用環境に合わせて内容を変更する必要があります。また、フロッピーディスクから起動した場合はドライブ名が変わりますので、お客様の環境に合わせて変更する必要があります。

・CONFIG.SYS

```
FILES=20
BUFFERS=20
FCBS=1,0
DOS=HIGH
DEVICE=B：¥DOS¥HIMEM.SYS
DEVICE=B：¥DOS¥NECCD.SYS /D：MSCD001
```

※アンダーライン部分はHIMEM.SYS、NECCD.SYSのあるドライブ名とディレクトリ

・AUTOEXE.BAT

```
ECHO OFF
PROMPT $P$G
SET DOS16M=1
B：¥DOS¥MSCDEX /D：MSCD001
```

※アンダーライン部分はMSCDEX.EXEのあるドライブ名とディレクトリ

その他のドライブをご使用のお客様は、ご使用になっているドライブのマニュアルを参照して下さい。なお、上記例はCD-ROMの¥PC98ディレクトリにあるCONFIG.SMPとAUTOEXEC.SMPの内容と同じものです。

◆MEMO

◆ユーザーサポートについて

●ユーザー登録について

必ず、ユーザー登録カードの必要事項をもれなくご記入の上ご返送下さい。弊社に到着次第、ユーザー登録させていただきます。同梱されているユーザー登録カード以外での登録、法人での登録、外国からの登録はできませんので予めご了承下さい。なお誠に勝手ながら、本製品のユーザーサポートは本製品のユーザー登録を済まされた方に限らせていただきます。

●ユーザーサポートについて

本製品の動作に関してご不明な点がございましたら、次頁のユーザーサポートチエックシートの各項目をご確認の上弊社ユーザーサポート係までご連絡下さい。郵便でのサポートの場合には次頁のユーザーサポートチェックシートに必要事項をご記入の上お送り下さい。なお、有償修理、無償修理をご希望の方は必ず予めユーザーサポートの方までご連絡下さい。

●無償修理について

本製品をお買い上げ後14日以内に、材料あるいは製造上の不備により不具合が発生した場合には無償で修理させていただきます。購入年月日を証明する書面、正規のラベルが貼られたディスクと次頁のユーザーサポートチェックシートに必要事項をご記入の上、弊社ユーザーサポート係までご返送下さい。なお、明らかに無償修理に該当しないと判断される場合は有償修理の場合に準じた交換手数料を請求させていただきます。

●有償修理について

誤った使用や不当な扱いによる不具合または損傷の場合など、不具合の原因が本製品以外にある場合には、1,545円(税込)の交換手数料により交換させていただきます。正規のラベルが貼られたディスクと次頁のユーザーサポートチェックシートに必要事項をご記入の上、弊社ユーザーサポート係までご返送下さい。

株式会社 アローマイクロテックス　ユーザーサポート係
〒167 東京都杉並区天沼3-1-1 関根ビル3階　TEL：03-3398-6361

受付時間：祝祭日を除く月曜日～金曜日　10:00～12:00及び13:00～17:00
※年末年始はお休みさせていただきます

※ゲームに関するヒントや攻略法などのご質問はお受けできませんので、予めご了承下さい。

◆ユーザーサポート用チェックシート

ソフトウェア名	ザ・ホード	バージョン	PC-9821シリーズ
シリアル番号	#HD2C	購入日	19　/　/
フリガナ		電話番号	(　)
名前		FAX番号	(　)
住所	〒		
使用パソコン名			
CPU	(　)Mhz	MS-DOSバージョン	
MEMコマンド実行状況	最大プログラムサイズ： 使用可能EMSメモリ： 使用可能XMSメモリ：		
起動ディスク	(使用・未使用)		
ハードディスク	メーカー：	MB中　MB空き	
	SASI・SCSI・SCSI2・IDE・その他(　)		
CD-ROM	型番：		
	SCSI・SCSI2・IDE独自(　)	(　)倍速	
	デバイスドライバMSCDEX：	メーカー：	
音源ボード	型番：	メーカー：	
	設定　I/Oアドレス：　割込みレベル：　DMAチャンネル：		
	デバイスドライバの設定　(済・未)		
その他	上記以外のデバイスドライバ、周辺機器等ございましたら全て御記入下さい。		
お問い合わせ内容	なるべく詳しくお書き下さい。		

※このシートはコピーしてご使用下さい。
障害の場合はCONFIG.SYS, AUTOEXEC.BATの内容が記載された別紙を添付して下さい。
記入スペースが足りない場合は別紙を添付して下さい。